AR# 55291: XPE 14.x — 使用自定义电路板选择计算出的 θ

赛灵思 - All Programmable > 技术支持 > AR# 55291: XPE 14.x — 使用自定义电路板选择计算出的 θ JA 似乎不对。

AR# 55291

XPE 14.x - 使用自定义电路板选择计算出的 θ JA 似乎不对。

Description

当使用自定义电路板选择时,XPE 计算的结点温度远远低于电路板温度,计算出的 θ JA 似乎不对。

解决方案

当 使用 XPE 中的 自定义电路板设置时,计算出的结点温度远远低于电路板温度,而且 θ JA 可降低(本例中当电路板温度 在 85 -125 摄氏度之间变化时,每瓦降低 0.1 - 0.6C)。

环境设置:

环境温度 = 85 摄氏度

气流 = 0 LFM


θ JB = 每瓦特 2.0 摄氏度

电路板温度 = 125 摄氏度。



解决问题的方法是在电子数据表中添加一个自定义散热片。对于这种特定封装,应该是 θ JA = 6.1 C/W (静止空气)。





通常,使用一款支持气流 的自定义 θ SA,应该计算出差不多的 封装 θ JA ,因为以上设置中没有散热片。

本答复记录是否对您有帮助? 匹配 ▲ 不匹配 ♥

Download XilinxGo Mobile app

♂ 🗗

© COPYRIGHT 2017 XILINX INC.

保密性 | 商标 | 法律声明 | 网站反馈 | 供应链透明度 | 联系我们

2 of 2 11/14/2017, 5:25 PM